

だれでもできる

遠隔臨場 SiteLive **発注者用**

目次

- 遠隔臨場 SiteLive の概要 1
 - 01 遠隔臨場 SiteLive について

- 遠隔臨場 SiteLive を操作する前に 4
 - 02 招待メールから発注者情報を登録する

- 遠隔臨場 SiteLive の操作 7
 - 03 検査を実施する 7
 - 04 検査結果を確認する 14

STEP
01

遠隔臨場 SiteLive について

遠隔臨場 SiteLive は、「建設現場の遠隔臨場」に特化した、撮影・配信システムです。
詳細は、以下をご確認ください。

遠隔臨場 SiteLive のシステム構成

▶ 受注者用ウェブアプリ

遠隔臨場での検査予約や、現場・担当者の管理を行います。
※ブラウザ上で動作するため、インストールの必要はありません。

▶ 受注者用モバイルアプリ

遠隔臨場での検査の様子を動画撮影して配信します。

▶ 発注者用ウェブアプリ

現場からの映像を通して確認・検査が可能です。

※ブラウザ上で動作するため、インストールの必要はありません。

動作環境

▶ ウェブブラウザ

- Microsoft Edge 最新版
- Firefox 最新版
- Google Chrome 最新版
- iPad Safari 最新版（一部機能に制限あり）
- iPad Chrome 最新版（一部機能に制限あり）

制限事項

- Firefox でヘッドセットと WEB カメラを同時に接続している場合、ヘッドセットのマイクに変更することができません。
- Firefox でお使いになる場合は、検査実施画面接続時にブラウザから求められるカメラ・マイクの使用を「許可する」に設定してください。
- iPad の Safari でお使いになる場合は、事前に設定 > safari から、カメラ・マイクを「許可」に設定してください。
- iPad の Chrome でお使いになる場合は、事前に設定 > Chrome から、カメラ・マイクを「ON」に設定してください。
- iPad の Chrome でお使いになる場合は、検査資料で動画を含むいくつかのファイル形式がダウンロードできない場合があります。

iPad の Safari でのカメラ・マイクの事前設定について


iPad の Safari で「遠隔臨場 SiteLive」をお使いになる場合は、事前にカメラ・マイクを「許可」に設定する必要があります。

- 1 [設定] から [Safari] > [カメラ] または [マイク] をタップし、[許可] をタップしてください。



全体の流れ

■ クラウドサービス管理画面
■ 遠隔臨場 SiteLive



STEP 02

招待メールから発注者情報を登録する

受注者から送信される招待メールから、発注者情報を登録します。

設定の流れ

受注者 | 発注者招待

受注者が行う操作です

発注者のメールアドレスへ遠隔臨場 SiteLive の招待メールを送信します。

01 | 発注者用クラウドサービス
管理画面の起動

P5

受注者から送信される招待メール内の URL から発注者用クラウドサービス管理画面を起動します。

02 | 発注者情報の登録

P5

発注機関名・事務所名や名前などの個人情報を登録します。

詳しい操作方法についてのご案内

このマニュアルでは、基本的な操作の流れを説明しています。
発注者用クラウドサービス管理画面の詳しい操作については、
「発注者用クラウドサービス管理画面 ヘルプ」をご覧ください。



技術 次郎 ▾



01 | 招待メールから発注者用クラウドサービス管理画面を立ち上げます。

本サービスは、工事の監督・検査をウェブ会議を利用して行うものです。
以下の工事から参加依頼があります。参加される場合は、以下のURLにアクセスし、参加登録をお願いします。

受注者名：(株)〇×建設
工事名：サンプル工事
URL：https://

1

このメールは送信専用のため、返信はお受けできません。

02 | 発注者情報を登録します。

1 [参加する] をクリックします。

建設システムクラウドサービス
管理画面

?

遠隔臨場 SiteLiveへの招待

本サービスは、工事の監督・検査をウェブ会議を利用して行うものです。
以下の工事から参加依頼があります。

受注者名：(株)〇×建設
工事名：サンプル工事

参加する

1

※心当たりの無い場合は、誠に恐れ入りますが、こちらから招待をキャンセルしてください。

※初めて登録する場合のみ、アカウント登録が必要となります。
登録済みの場合は、メールアドレス・パスワードを入力し、ログインしてください。

2 発注機関名・事務所名と名前、パスワードを入力します。

アカウント登録

下記の内容を入力して、「登録する」ボタンを押してください。

メールアドレス

jiro-gijyutsu@shizuoka.XX.jp

発注機関名・事務所名【必須】

〇〇地方整備局

名前【必須】

姓 技術

名 次郎

2

入力

パスワード【必須】 半角大文字・小文字・数字・記号を

パスワード(確認用)【必須】

3 利用規約に同意します。

利用規約

ご登録前には、利用される各サービスの利用規約をよくお読みいただき、ご確認のうえ「利用規約に同意する」にチェックを付け、「登録する」ボタンをクリックしてください。
お客様の同意後にメンバー情報の登録が完了します。

遠隔臨場 SiteLive 利用規約

お客様は本規約に同意することにより当社の提供する遠隔臨場 SiteLive（以下「SLサービス」といいます。）をゲストとして利用することができます。ご利用前にご一読をお願い申し上げます。

第1条（個人情報の収集等）

1. SLサービスの利用を通じた個人情報の収集・利用等は当社の個人情報保護基本方針（<https://www.kentem.jp/privacy/>）に基づきます。

利用規約に同意する

3 確認

4

5

4 登録が完了しました。

ログイン

メールアドレス

jiro-gijyutsu@shizuoka.xx.jp

パスワード

.....

次回から自動的にログイン

[パスワードを変更・忘れた方はこちら](#)

管理画面

ホーム(参加工事一覧) 個人設定 お知らせ

遠隔臨場 SiteLive

工事一覧

アクション	工事名	工期開始日	工期終了日
参加を解除	サンプル工事	20XX/10/01	20XX/02/26

6 入力

7

工事への参加を解除する場合

工事一覧にて、解除する工事のアクション欄の「参加を解除」をクリックすると、工事への参加を解除することができます。

発注者情報を変更したい場合

「個人設定」から、「発注機関名・事務所名」「名前」「メールアドレス」「パスワード」を変更することができます。

STEP
03

検査を実施する

受注者によって配信される現場の映像を、リアルタイムで確認・検査し、検査結果を登録します。

操作の流れ

受注者 | 検査の予約

受注者が行う操作です

検査の内容や日時等を登録し、検査を予約します。

01 | 検査予約メール
受信

P8

受注者の検査予約後に送信される検査予約メールを確認します。

02 | 検査の実施

P8

検査予約メール内の URL から検査を実施します。

03 | 検査結果の登録


P13

検査結果を登録します。


01 | 検査予約メールを受信します。

02 | 検査を実施します。

- 1 検査予約メールに記載されている「開催日時」に、メール内の URL をクリックします。



- 2 発注者用クラウドサービス管理画面にログインします。



次回からメールアドレス・パスワードを入力せずにログインしたい場合

ログイン時に「次回から自動的にログイン」にチェックを付けてください。

パスワードを変更したいまたは忘れた場合

「パスワードを変更・忘れた方はこちら」をクリックしてください。
パスワードの再設定画面が表示されるので、画面の指示に従って操作してください。

3 該当する検査に参加します。



カレンダー表示について



- 1 工事切り替え
複数の工事に参加している場合に、工事を絞り込むことができます。
- 2 カレンダー / 検査一覧切り替え
表示をカレンダーまたは検査一覧に切り替えます。
- 3 月 / 週切り替え
カレンダーの表示方法を、月表示または週表示に切り替えます。
- 4 移動
月表示の場合は前月および次月、週表示の場合は前週および次週に移動します。
- 5 今月 / 今週
カレンダーの表示を、今月または今週に移動します。
- 6 カレンダー欄
各日付に登録された検査が表示されます。
検査をクリックすると、検査情報画面が表示され、検査内容および開催日時の確認や検査詳細画面の表示が可能です。
表示される検査は、検査種類によって、色が異なります。

	材料確認		段階確認		確認・立会		その他
--	------	--	------	--	-------	--	-----

- 4 検査を実施します。受注者の撮影している動画がリアルタイムに配信され、受注者と音声での会話も可能です。

受注者のモバイルアプリで撮影している動画が表示されます。

検査画面が正しく表示されない場合

画面上部の [再接続] をクリックし、再接続を実行してください。

検査画面について

サンプル工事

8 通信状態

9 全画面表示

10 撮影者が表示中の黒板

記号	設計	実測	差
A	2400	2420	-20
T1	350	350	+0
T2	350	351	-1
T3	350	350	+0
T4	995	996	-1

11 KENTEM-CONNECT

12 出来形（ボックスカルバート工）

13 確認資料1.xlsx

14

1 1 2 3 4 5 6

7 発注者 次郎

最新の情報を取得 検査結果を登録 終了

① マイクのオン/オフ切り替え

マイクのオン/オフを切り替えることができます。

② カメラのオン/オフ切り替え

カメラのオン/オフを切り替えることができます。

③ 画面キャプチャ

画面をキャプチャし、検査資料欄に画像として保存され、ダウンロードすることができます。また、キャプチャした画像は受注者の使用する「KS データバンク」にも保存され、受注者がダウンロードすることができます。

④ 画面共有

PC 画面を検査参加者に共有することができます。「PC ブラウザ/ウィンドウ/画面全体」から共有したい画面を選択できます。

⑤ ウェブアプリのカメラ画面の表示/非表示切り替え

ウェブアプリのカメラ画面の表示/非表示の切り替え、および表示サイズの変更ができます。

⑥ ポインター

参加者名付きのポインターを表示し、検査箇所的位置を指示することができます。ポインターはドラッグで移動できます。

⑦ ウェブアプリのカメラ画面

発注者および受注者用ウェブアプリのカメラ映像が表示されます。

⑧ 通信状態

ビデオ通話で使用するサーバーとの通信状態を 6 段階で表示します。

⑨ 全画面表示

全画面表示/解除を切り替えることができます。

⑩ 電子小黑板画像（検査資料一覧）

受注者が SiteBox より電子小黑板を転送している場合に表示されます。

🔍 で、黒板を拡大表示することができます。

受注者が表示している電子小黑板の上に「撮影者が表示中の黒板」と、メッセージが表示されます。

⑪ KENTEM-CONNECT

受注者が「KENTEM-CONNECT 連携」を設定した場合に表示されます。

受注者が登録した 3D データや平面図など「プレビュー/分割プレビュー/別タブで開く（PC ブラウザのみ）」の表示モードで確認することができます。確認後、「初期表示に戻る」をクリックしてください。

⑫ 出来形管理クラウド

受注者が「出来形管理クラウド」にて「遠隔臨場出力」を行った場合に表示されます。受注者が作成した帳票を「プレビュー / 分割プレビュー / 別タブで開く (PC ブラウザのみ)」の表示モードで確認することができます。確認後、[初期表示に戻る] をクリックしてください。

⑬ 検査資料

受注者の登録した検査資料をダウンロードすることができます。


⑭ 最新の情報を取得

画面を最新の状態に更新します。


Firefox をご使用の場合

Firefox で「遠隔臨場 SiteLive」を使用する場合は、検査実施画面接続時にブラウザより求められるカメラ・マイクの使用を「許可」する必要があります。

- 1 検査実施画面接続時に表示されるポップアップにて、共有するカメラおよび共有するマイクを設定します。



- 2 [今後も同様に処理する] にチェックを付け、[許可する] をクリックしてください。



03 | 検査結果を登録します。

- 1 [検査結果を登録] をクリックします。



- 2 検査結果を登録します。

検査結果 ×

確認実施日等

監督職員名

2 入力

3

※検査によって、内容が異なります。

- 3 検査を終了します。



STEP

04

検査結果を確認する

遠隔臨場 SiteLive ウェブにて、実施した検査の結果を確認します。

01 | 検査結果を確認する

- 1 確認する検査の検査詳細画面を表示します。
検査一覧表示の場合は、[実施済み] をクリックし、確認する検査をクリックしてください。

遠隔臨場

すべて 1

材料確認

段階確認

確認・立会

その他

カレンダー 一覧

20XX年3月

月 週

検査情報

日時 20XX/03/23 13:50

区分 段階確認

種別 ボックスカルパート工 () 布設完了時...

工事名 サンプル工事

受注者名 株式会社 ○×建設

閉じる

木 金 土

2 3 4 5

9 10 11 12

17 18 19

20 21 24 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

13:50 [段] サンプル工事

検査が実施済みにならない場合

実施した検査は、検査時間から一定時間経過後に実施済みとなります。
カレンダー表示にて実施済みマークが付かない、または検査一覧表示にて実施済みの検査一覧に表示されていない場合は、しばらくお待ちいただき、再度確認してください。
※受注者は任意のタイミングで実施済みに移行することができます。すぐに確認したいなどの場合は、受注者にご確認ください。

2 検査結果を確認します。

遠隔臨場 SiteLive

サンプル工事

遠隔臨場

すべて

材料確認

段階確認

確認・立会

その他

段階確認 > 段階確認情報

種別 ボックスカルバート工

細別

確認時期・項目 布設完了時 使用材料の規格

確認予定日 令和X年XX月XX日

開催日時 20XX/03/23 13:50

検査資料 確認資料1.xlsx

確認実施日等 令和X年XX月XX日

監督職員名 技術 次郎

ダウンロード

検査結果を変更

戻る

検査資料・画面キャプチャのダウンロードが可能です。

検査結果を変更することができます。

※検査によって、内容が異なります。

検査動画の閲覧・ダウンロードについて

検査時に撮影された動画は、受注者が動画の公開設定を「公開」に設定している場合のみ、閲覧・ダウンロードが可能です。

動画を閲覧およびダウンロードしたい場合は、受注者にご確認ください。

開催日時 20XX/03/23 13:50

検査資料 確認資料1.xlsx

ダウンロード

00:00 / 58:23

ダウンロード

確認実施日等 令和X年XX月XX日

検査結果を変更

ご注意

- (1) 本書の内容およびプログラムの一部、または全部を当社に無断で転載、複製することは禁止されております。
- (2) 本書およびプログラムに関して将来予告なしに変更することがあります。
- (3) プログラムの機能向上、または本書の作成環境によって、本書の内容と実際の画面・操作が異なってしまう可能性があります。この場合には、実際の画面・操作を優先させていただきます。
- (4) 本書の内容について万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点・誤り・記載漏れなどお気づきの点がございましたら、当社までご連絡ください。
- (5) 本書の印刷例および画面上の会社名・数値などは、実在のものとは一切関係ございません。

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Excel、Word は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Adobe、Acrobat は Adobe KK（アドビ株式会社）の商標です。

Android™、Google Play、Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

iOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

Firefox は、Mozilla Foundation の米国およびその他の国における登録商標です。

その他の社名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

？ ソフトの操作に困ったら「サポートページ」をご活用ください！

機能・操作に関するサポートコンテンツを多数ご用意しております。よくあるご質問(FAQ)、PDF マニュアルなどをご確認いただけます。業務効率化や不明点の確認・学習にお役立てください。



お知らせ



FAQ



マニュアル



サポート
など



KENTEM サポート



株式会社 建設システム 〒417-0862 静岡県富士市石坂 312-1 TEL 0570-200-787

2024 年 10 月 28 日 発行

このマニュアルは、遠隔臨場 SiteLive 2024 年 10 月リリース版 の画面で作成しています。